



Sicherung der Serverplatten mittels System-Rescue-CD


1. Vor dem Herunterfahren des Servers die Sys-Rec-CD einlegen
2. Server herunterfahren
3. Server starten (startet jetzt von CD)
4. Wenn der Boot-Bildschirm erscheint Enter drücken oder 90 Sekunden warten...



5. Wenn zur Eingabe der Keymap aufgefordert wird de oder 10 eingeben und Enter drücken oder 30 Sekunden warten um das US Tastaturlayout zu verwenden¹




6. Wenn der folgende Bildschirm erscheint ist das System gestartet




7. Die USB Festplatte anschließen (am USB 3 Anschluß hinten am Server)
8. Die USB Festplatte einbinden durch die Eingabe von mount /dev/sdd1 /mnt/custom² und Enter drücken
9. Jetzt beginnt der eigentliche Sicherungsprozess partimage eingeben und Enter drücken

¹ Keine gute Idee: z und y sind vertauscht und die Sonderzeichen liegen auf anderen Tasten (/ auf -)
² in Kleinbuchstaben und genau so



10. Sichern der Platte C: (Systempartition):
sda1 ist schon ausgewählt.
Mit der Tab Taste in das Feld Image file to create springen
/mnt/custom/sicherung-c eingeben und mit F5 zum nächsten Bildschirm



11. Leertaste drücken (* jetzt bei None, vorher bei Gzip)
12. 5 mal Tab Taste, dann Leertaste (X bei Overwrite without prompt)
13. 6 mal Tab Taste, dann Leertaste (* jetzt bei Automatic Split)
14. F5
15. Beschreibung eingeben (z.B. Sicherung vom...)
16. 2 mal Enter
17. NTFS Warnung mit Enter bestätigen
18. Infofenster mit Tab Taste und Enter schließen.
19. Sicherung läuft
20. Wenn die Sicherung beendet ist das Bestätigungsfenster mit Enter schließen
Wenn die Sicherung der Medistartpartition (2. Durchlauf) beendet ist weiter mit Punkt 23.
21. Sichern der Platte D: (Medistartpartition):
partimage eingeben (oder Cursor hoch) und Enter drücken
mit Cursortaste nach unten sda2 auswählen
Mit der Tab Taste in das Feld Image file to create springen
/mnt/custom/sicherung-d eingeben und mit F5 zum nächsten Bildschirm
22. jetzt bei Punkt 11 fortfahren
23. init 0³ und Enter eingeben um das System herunterzufahren
24. Server nochmal einschalten um die CD zu entnehmen oder am nächsten Morgen daran denken, daß die CD sofort nach dem Einschalten entnommen wird (sonst startet wieder die Sys-Resc-CD)
25. USB Festplatte abstöpseln und sicher aufbewahren



Anleitungen und Tips von Herbert Stalp HGS Software ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).